




ÉTUI TÉLÉPHONE MAINS LIBRES EN CRAVATE RÉSUMÉ DES ÉTAPES

1. Matériel

- une cravate large
- tissu pour doublure (60 x 20 cm)
- 2 mousquetons
- thermocollant fin (60 x 20 cm)



→ Découdre la cravate

2. Découpe des 10 pièces


- **Grande pointe** : couper à 16 cm → rabat.
- **Petite pointe** : couper à 9 cm → petite poche




- **Devant** : rectangle 20 x 15 cm dans la partie large.



- **Dos** : assembler deux morceaux pour obtenir un rectangle 20 x 15 cm



- **Poche dos** : assembler 3 bandes pour couper un rectangle 18 x 15 cm



- **Pattes mousquetons** : 1 rectangle 15 x 6 cm + 1 rectangle 10 x 6 cm

- **Doublure** : • 2 rectangles 20 x 15 cm
• 1 rectangle 18 x 15 cm




3. Thermocollage

- Thermocoller devant, dos, poche dos, pattes mousquetons
- Presser sans faire glisser le fer



4. Poche du dos

- assembler le rectangle 18 x 15 cm avec sa doublure, d'un seul petit côté à 1 cm, endroit contre endroit
- retourner, mettre envers contre envers, surpiquer à 2 mm



5. Assemblage du corps

- Poser : dos (endroit) + poche (endroit contre dos) + devant
- Piquer côtés + bas à 1 cm
- Couper les angles, retourner, repasser
- Le haut reste ouvert (accès à la poche dos)



6. Pattes et mousquetons

- Replier chaque patte : 0,5 cm de chaque côté, puis plier en deux et piquer à 1 mm
 - Insérer les mousquetons et plier en deux
 - Fixer sur l'envers de l'étui :
 - petite patte centrée
 - grande patte où souhaité
- Piquer à 0,7 cm du bord



7. Poche sur le rabat

- Replier les bords de la petite pointe de 1 cm, piquer à 1 mm
- Placer sur la grande pointe, à 3 cm de la pointe
- Fixer avec boutons pression ou alternative



- Piquer tout autour (sauf côté boutons pression)

8. Pose du rabat

- Centrer le rabat sur le dos de l'étui,
endroit contre endroit
- Replier les bords au niveau des coutures latérales
- Piquer à 1 cm



9. Doublure

- Assembler les 2 rectangles 20 x 15 cm (laisser une ouverture)
- Insérer l'étui dans la doublure, endroit contre endroit
- Piquer le haut à 1 cm
- Retourner par l'ouverture
- Fermer l'ouverture à 1 mm
- Rentrer la doublure dans l'étui
- Surpiquer le tour (attention aux pattes)



10. Finitions

- Poser un bouton pression ou alternative pour fermer le rabat
- Vérifier les coutures, repasser, c'est terminé

